

INTERNET INALÁMBRICO WiFi

El Centro de Cómputo Divisional pone en funcionamiento el servicio de acceso inalámbrico de alta velocidad a internet en los edificios 24 y 27 en una primera etapa. No importa si usas una computadora portátil o un PDA (PocketPC o equipo Palm). Con internet inalámbrico no hay la necesidad de buscar una conexión física a pared. Conéctate fácil, inalámbrica e instantáneamente.

¿Qué características tiene el servicio? No sólo da acceso a internet, sino también soporta los servicios de grupos de trabajo, como conexión a unidades remotas de almacenamiento y uso de periféricos en red.

¿Qué necesito? Para utilizar este servicio se requiere tener una PC portátil (laptop) o un dispositivo PDA que tengan integrado o soporten la instalación de una tarjeta de acceso inalámbrico con la especificación IEEE-802.11b.


Para el caso de una PC portátil, la tarjeta de acceso inalámbrico se conecta por medio de un puerto PCMCIA y se instala su controlador correspondiente. Para el caso de una PDA es importante tener cuidado, ya que no todos los equipos permiten la instalación de un dispositivo de acceso inalámbrico; se deberá consultar con el fabricante o distribuidor para confirmar si es posible la conexión con su equipo.

Los requisitos mínimos para la PC portátil son:

- Procesador pentium a 500 MHZ o mayor (o compatible)
- Espacio disponible en disco duro: 40 MB
- CD ROM: Drive CD-ROM 4x o mayor
- Memoria RAM: 64 MB o mayor
- Interfase de conexión (hardware): Puerto PCMCIA disponible para tarjeta de red inalámbrica. Compatible con la especificación IEEE-802.11b.
- SO: Windows 98 / 98 SE / ME / 2000 / XP
- Sistemas operativos Macintosh: MAC 8.5, 8.6, 9.0, 9.1, 9.2 y 10
- Memoria RAM: 128 MB
- Software: Microsoft Internet Explorer 6 o Netscape Navigator 7.

Windows XP está diseñado para manejar la configuración inalámbrica de manera genérica. Una vez instalada su tarjeta inalámbrica, sigue las indicaciones para configurar CyAD WiFi en Windows XP.


1. Haz clic con el botón derecho sobre el icono conexión de red inalámbrica, ubicado en la charola del sistema.



2. Selecciona *view available wireless networks* –ver redes inalámbricas disponibles.



3. Aparece la pantalla de *connect to wireless network* –conexión a redes inalámbricas. En el campo *available networks* –redes disponibles, selecciona su punto de acceso inalámbrico. El punto de acceso inalámbrico aparece como "prodigymovil" en minúsculas. Seleccione *next* o siguiente, según corresponda.



4. Haz clic en conectar.

5. Aparece un mensaje de notificación junto al icono de *wireless network connection* –conexión de red inalámbrica indicando que su adaptador inalámbrico está conectado a la red.



Has finalizado con la instalación de su tarjeta, cliente inalámbrico y la configuración del servicio móvil.

Informes:

Laboratorio Multimedia, planta baja, edificio 27.

Horario de servicio de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00, **previa cita.**